

Manutenção dos Procedimentos Padrões de Calibração - GC0103

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Manutenção dos Procedimentos Padrões de Calibração - GC0103

Visão Geral do Programa

Permite realizar o cadastro dos procedimentos de calibração ou ensaios, os quais servirão de base para a calibração dos instrumentos.

O procedimento é considerado um agrupamento de métodos, ao qual são agregadas as informações comuns a todos os métodos a ele associados.

O procedimento é composto de texto, documentos, revisão e método. Os métodos tem associados a eles padrões, documentos, qualificações e critérios de aceitação. A partir deles é gerado o Template de planilha para o método. Essa informação é usada na geração da planilha no momento do apontamento da calibração.

Essa função permite revisão dos procedimentos (onde é criada uma nova versão do procedimento), texto do procedimento, métodos, textos dos métodos, qualificações dos métodos, documentos dos métodos e critérios dos métodos.

-  **Pré-requisitos:**
São pré-requisitos para a execução dessa função:
- [Manutenção dos Critérios de Aceitação da Família de Equipamentos \(CD0909E\)](#)
 - [Manutenção de Equipamentos \(CD0910\)](#)
 - [Manutenção do Equipamento na Calibração \(GC0104\)](#)
 - [Manutenção de Qualificações \(MI0125\)](#)

Manutenção dos Procedimentos Padrões – GC0103

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção Procedimentos Padrões, é possível Incluir, Copiar, Alterar e Eliminar procedimentos, podendo criar mais de uma versão (Release) para o procedimento.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Cria Cópia da Ocorrência Corrente	Quando acionado, permite a cópia do procedimento informado, considerando a última revisão cadastrada como ativa para o procedimento. É efetuada também a cópia dos documentos e texto do procedimento, sendo que o texto da revisão ficará em branco.
Altera Ocorrência Corrente	Quando acionado permite a alteração da descrição do procedimento, da situação da revisão (ativa ou inativa), do responsável e do texto da revisão.
Elimina Ocorrência Corrente	Quando acionado apresenta a tela padrão solicitando confirmação da exclusão do procedimento/revisão.  Importante: Um registro de procedimento não pode ser eliminado se houver pelo menos um registro de equipamento na calibração tendo associado a ele famílias, documentos e métodos.
Criação de Nova Release	Quando acionado, é criada nova versão do procedimento através de cópia do procedimento corrente, considerando a última revisão cadastrada para o procedimento. É copiado o texto livre do procedimento, as informações de responsável, tipo de procedimento (calibração, ensaio ou estudo R/R) e incrementa 1 na sequência da revisão. O texto da revisão é criado em branco. Não é efetuada cópia por revisão dos documentos do procedimento, dos métodos ou dos equipamentos que estão associados ao procedimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Procedimento	Permite informar o código e a descrição do procedimento.
Revisão	Exibe o número da revisão em que se encontra o procedimento. Na sua criação seu valor inicial é zero, podendo ser alterado.

Situação	Permite selecionar se a revisão está ativa ou inativa. O sistema controla para que exista somente uma revisão ativa, não necessariamente a última. Ao ativar uma as demais, são automaticamente desativadas.
Responsável	Permite informar o nome do responsável pela criação e manutenção do procedimento.
Ativação	Permite informar a data em que a situação da revisão mudou para "Ativa".
Desativação	Permite informar a data em que a situação da revisão mudou para "Inativa".
Tipo de Procedimento	Permite selecionar o tipo de procedimento, podendo ser: • Procedimento de Calibração: Todo aquele utilizado na calibração de equipamentos e que gera um certificado de calibração no apontamento de calibração. • Procedimento de Ensaio: Todo aquele utilizado na verificação de equipamentos e que pode gerar um laudo ou documento sem valor de certificado. Exemplo: A verificação dimensional das peças durante o processo produtivo pode ser considerado um ensaio. • Procedimento de Estudo de R/R: Todo aquele estudo de Repetitividade e Reprodutibilidade, utilizado na verificação de equipamentos e que pode gerar um laudo ou documento sem valor de certificado.

Manutenção dos Procedimentos Padrões – GC0103 - Pasta Texto

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção dos Procedimentos Padrões - Pasta Texto, é possível inserir texto explicativo sobre o procedimento selecionado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
	Permite inserir texto em formato livre, explicativo sobre o procedimento e revisão selecionados.

Manutenção dos Procedimentos Padrões – GC0103 - Pasta Revisão

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção dos Procedimentos Padrões - Pasta Revisão, é possível incluir ou alterar em forma de texto livre, histórico sobre a criação/manutenção da revisão do procedimento selecionado.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
	Permite incluir ou alterar, em forma de texto livre, histórico sobre a criação/manutenção da revisão do procedimento.
	Por se tratar de histórico, recomenda-se informar a data e justificativa da inclusão e de cada alteração.

Manutenção dos Procedimentos Padrões – GC0103 - Pasta Documento

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção dos Procedimentos Padrões - Pasta Documento, é possível incluir, alterar ou excluir documentos associados à revisão do procedimento selecionado. É possível também visualizar esse documento na íntegra, o qual é um arquivo salvo anteriormente.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado apresenta a tela Documentos do Procedimento - GC0103B, onde é possível relacionar novo documento à revisão selecionada.
Alterar	Quando acionado apresenta a tela Documentos do Procedimento – GC0103B, onde é possível alterar associação de documento, previamente cadastrada.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando confirmação para exclusão do registro selecionado.
Visualiza	Quando acionado, apresenta o arquivo, previamente salvo, o qual pode ser uma norma, uma descrição de procedimento, uma apresentação, podendo ser um arquivo com extensão do tipo .doc, .ppt, .xls, entre outros.

Documentos do Procedimento – GC0103B

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção dos Procedimentos Padrões - Botões Incluir ou Alterar, é possível incluir ou alterar documentos associados à revisão do procedimento selecionado durante sua inclusão.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Visualização do documento	Quando acionado, apresenta o documento selecionado, previamente salvo, o qual pode ser uma norma, uma descrição de procedimento, uma apresentação, podendo ser um arquivo com extensão do tipo .doc, .ppt, .xls, entre outros. Possui a mesma função que o botão Visualiza, localizado na tela Manutenção dos Procedimentos Padrões (GC0103) .
OK	Quando pressionado formaliza a inclusão/alteração do documento, reapresentando a tela Manutenção dos Procedimentos Padrões (GC0103) .
Salvar	Quando pressionado salva o documento incluído em arquivo temporário, reapresentando a mesma tela, permitido novas inclusões.  Nota: Esse botão é desabilitado quando tiver sido selecionada a opção Alterar na tela Manutenção dos Procedimentos Padrões (GC0103).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Permite informar um número sequencial único para a Referência do equipamento. A função sugere que a numeração inicie em 10 e tenha cadência de 10 em 10 para facilitar futuras inclusões.
Descrição	Apresenta e permite alterar a descrição do documento.
Arquivo	Permite definir o nome do documento cadastrado no catálogo de documentos, definido na Manutenção dos Parâmetros da Calibração (GC0101) .

Manutenção dos Procedimentos Padrões – GC0103 - Pasta Método

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção dos Procedimentos Padrões - Pasta Método, é possível Incluir, Copiar, Alterar ou Excluir métodos para um procedimento selecionado, além de permitir a Geração de Modelos de Planilha, sua manutenção e consulta.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Geração Modelo de Planilha	Ao ser acionado, dá-se início ao processo de gerar, à partir de um modelo padrão de planilha, um modelo para o procedimento e método selecionado. Ver descrição de Geração Modelo Planilha.
Manutenção do Modelo de Planilha	Ao ser acionado, apresenta a tela Manutenção de Modelo de Planilha - GC0103C onde é possível manter, à partir de um modelo em planilha já definido, um método do procedimento. Aqui o usuário poderá definir as associações das informações contidas nas pastas geradas (Base-in, Padrão, Base-out, Método e Procedimento), de acordo com o método em processo de definição.
Visualizar Modelo de Planilha	Ao ser acionado permite que a planilha associada ao método possa ser visualizada somente para leitura.
Método	Ao ser acionado apresenta a tela Manutenção de Métodos – GC0103D.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Procedimento	Exibe o código e a descrição do procedimento ao qual o método está associado.
Revisão	Exibe o número da revisão (versão) do processo selecionado.
Situação	Exibe a situação da revisão do procedimento selecionado: Ativo ou Inativo.

Manutenção de Modelo de Planilha – GC0103C

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção dos Procedimentos Padrões - Pasta Método, botão Manutenção do Modelo de Planilha, é possível informar um equipamento e uma ordem que servirão de base para carga das informações da planilha.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Define de qual equipamento será tomado como base para a carga das informações na planilha e realização de testes.
Ordem	Define qual Ordem de Manutenção será tomada como base para a carga das informações na planilha e realização de testes.

- Nota:**
O programa solicita a informação de um equipamento e ordem de manutenção modelo para a carga das informações base e posterior verificação das informações na modelagem da planilha. Esse equipamento deve ter informações cadastradas na Calibração.
- O sistema irá abrir automaticamente o arquivo da planilha definida para o modelo de acordo com o seu registro no catálogo de documentos.
- O usuário não poderá alterar as pastas de dados Base (informações da OM, equipamento e padrões). O usuário somente poderá alterar as pastas de Registro, Cálculo de Incerteza, Certificado, e as células de saída da pasta Base-Out. As pastas de documentação de procedimento e método podem ser modificadas, no entanto, essas alterações bem como as informações inseridas ou eliminadas, são de responsabilidade do usuário.
- A pasta de dados de retorno, deve possuir suas células de resultado associadas aos resultados da calibração para o correto retorno das mesmas no momento do apontamento da calibração.
- O arquivo será salvo novamente no diretório mapeado pelo catálogo de documentos.
- O seguinte modelo de planilha é apresentado, tendo a seguir descritas as suas diversas pastas:
- Pasta de Registro:** Aberta ao uso e modificações pelo usuário. Permite ao usuário configurar as leituras e registros de acordo com a necessidade de seus métodos. Na carga das informações na planilha, essa pasta não sofrerá alterações.
 - Pasta de Cálculo Aberta ao uso e modificações pelo usuário:** Permite ao usuário configurar os cálculos necessários ao processo, de acordo com a necessidade de seus métodos. Na carga das informações na planilha, essa pasta não sofrerá alterações.
 - Pasta de Certificado Aberta ao uso e modificações pelo usuário:** Permite ao usuário configurar a apresentação dos resultados encontrados. Se o equipamento for Calibrável este documento será considerado como certificado. Se for do tipo Ensaio ou Estudo R/R, será apenas considerado um laudo ou documento sem valor para certificação da calibração. Na carga das informações na planilha, essa pasta não sofrerá alterações.
 - Pasta Base in:** É gerada à partir do equipamento e ordem de manutenção informados na função de Manutenção do Modelo. Não é permitido ao usuário configurar as informações contidas nessa pasta. Nela são carregadas as informações referente ao equipamento e ao apontamento na calibração. O usuário deverá utilizar as informações nela contidas na configuração das pastas de registro, cálculo e certificado, de acordo a necessidade de seus métodos. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema.
 - Pasta Padrão:** É gerada à partir da sequência dos padrões cadastrados. São geradas também informações de faixas de medição. Não é permitido ao usuário configurar as informações contidas nessa pasta. Nela são carregadas as informações referente aos padrões previstos no processo que a planilha estará atendendo. O usuário deverá utilizar as informações nela contidas na configuração das pastas de registro, cálculo e certificado, de acordo com a necessidade de seus métodos. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema.
 - Pasta Base out:** É gerada à partir da sequência do cadastro de critérios do método, com base nos parâmetros padrões dos mesmos. Nessa pasta são carregadas as informações referentes aos resultados previstos no processo e que serão posteriormente validados contra os valores admissíveis da referência do equipamento e seu critério de validação. Permite ao usuário configurar apenas as informações contidas nessa pasta e que estejam relacionadas aos resultados. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema.
 - Pasta Procedimento:** É gerada à partir do procedimento, seu texto, bem como pelos documentos associados aos mesmos. Nessa pasta são carregadas as informações documentacionais referentes ao procedimento previsto no processo. Não é permitido ao usuário configurar as informações contidas nessa pasta. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema.
 - Pasta Método:** É gerada à partir do cadastro do Método, seu texto, documentos e qualificações associadas. Nessa pasta são carregadas as informações documentacionais referentes ao procedimento previsto no processo. Não é permitido ao usuário configurar as informações nela contidas. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema.

Geração de Modelo de Planilha

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção dos Procedimentos Padrões - Pasta Método, botão Geração Modelo de Planilha, é possível gerar a partir de um modelo padrão em planilha, um modelo para o procedimento e método. São tratadas as seguintes condições: a) - É a primeira vez que se está gerando o modelo para a o método. Neste caso, o sistema abrirá a tela de busca de arquivo de modelo, onde será sugerido o diretório do catálogo de Modelos definido nos parâmetros da Calibração. O usuário irá selecionar o documento e o sistema gerará novo arquivo para o documento automaticamente no catálogo de métodos. O nome do arquivo e do documento será composto pelo código do método mais a data corrente. A descrição do documento no registro dentro do catálogo de documentos, será composta pela descrição do método. O usuário não poderá modificar este nome. A carga das informações é efetuada conforme a seguir: 1. Quanto ao procedimento - Irá carregar o código, descrição, documentos e texto do procedimento. 2. Quanto ao método - Irá carregar o código, descrição, texto do método, documentos, qualificações (código e descrição), padrões (código, descrição e número de série) e critérios de aceitação (código e descrição). b) - Não é a primeira vez que se está gerando o modelo para a o método. Neste caso, o sistema apresenta a tela padrão solicitando confirmação, observando que o modelo anterior será perdido e que novo arquivo de modelo será gerado a partir da escolha de novo arquivo. Se o usuário responder que SIM, apresenta a tela de busca de arquivo de modelo, onde será sugerido o diretório do catálogo de Modelos definido nos parâmetros da Calibração. O usuário seleciona o documento e o sistema irá gerar novo arquivo para o
--------------------------	--

documento automaticamente no catálogo de métodos. O nome do arquivo será composto pelo código do método mais a data corrente e não poderá ser modificado. A carga das informações é efetuada conforme a ação de geração de um novo documento (ver subitens 1 e 2 do item A).



Importante:

Quando for salva a planilha modelo, serão salvas no arquivo as informações de procedimento e métodos, bem como as suas vinculações. Neste caso, se o usuário alterar alguma informação no procedimento ou método a qual afete a planilha, a mesma deverá ser re-gerada ou aberta com a função “Manutenção de Modelo de Planilha”.

Manutenção de Métodos – GC0103D - Pasta Método

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção dos Procedimentos Padrões - Pasta Método, botão Método, é possível Incluir, Copiar, Alterar ou Excluir métodos para um procedimento selecionado.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Nova Ocorrência	Quando acionado, apresenta a tela GC0103D1.
Cria Cópia da Ocorrência Corrente	Quando acionado, apresenta a tela GC0103D1.
Altera Ocorrência Corrente	Quando acionado, apresenta a tela GC0103D1.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Procedimento	Exibe o código e a descrição do procedimento ao qual o método está associado.
Método	Exibe ou permite inserir o código e a descrição do método específico de calibração para o procedimento selecionado.
Situação	Exibe ou permite alterar a situação do método selecionado: Ativo ou Inativo.
Arquivo	Exibe o nome do arquivo da planilha que está associado ao procedimento.
Faixa Medição do Padrão	Exibe a opção selecionada que indica se o campo de Faixa de Medição deve ser apresentado no início da planilha ou se deve ser apresentado no final (barra de rolagem horizontal).
Parâmetro	Esse campo somente é habilitado se estiver selecionado o campo Faixa de Medição do Padrão. Nesse campo é possível selecionar se é desejada a apresentação de todos os parâmetros que podem aprovar o padrão ou apenas aqueles que efetivamente aprovaram o padrão.

Manutenção de Métodos do Procedimento – GC0103D1

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Métodos - Pasta Método, botão Inclui Nova Ocorrência, Cria Cópia da Ocorrência Corrente ou Altera Ocorrência Corrente, é possível Incluir, Copiar ou Alterar métodos para um procedimento selecionado.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Procedimento	Exibe o código e a descrição do procedimento ao qual o método está associado.
Método	Exibe ou permite inserir o código e a descrição do método específico de calibração para o procedimento selecionado.
Situação	Exibe ou permite alterar a situação do método selecionado: Ativo ou Inativo.
Arquivo	Exibe o nome do arquivo da planilha que está associado ao procedimento.
Faixa Medição Padrão	Exibe ou permite atualizar o layout da geração do modelo da planilha de método desejada. - Se estiver desmarcado, o campo Faixa de Medição aparecerá com todos os parâmetros aprovadores. - Se estiver marcado, além de habilitar o campo Parâmetro, o layout utilizado é outro, com o campo Faixa de Avaliação sendo apresentado na mesma linha dos padrões.
Parâmetro	Esse campo somente é habilitado quando o campo Faixa Medição Padrão estiver selecionado. Possibilita a seleção do parâmetro desejado para apresentação, podendo ser:

	• Todos: Serão apresentados na planilha todos os parâmetros que podem aprovar um padrão. • Apenas Aprovadores: Serão apresentados na planilha apenas os parâmetros que realmente aprovaram o padrão.
	Texto livre para documentação do método.

Manutenção de Métodos – GC0103D. Pasta Documento

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção de Métodos - Pasta Documento, é possível Incluir, Alterar e Eliminar os documentos associados ao método de um procedimento selecionado, além de permitir acessar o documento associado (quando houver) para visualização.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela GC0103D2.
Alterar	Quando acionado, apresenta a tela GC0103D2.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando a confirmação de exclusão do registro.
Visualizar	Quando acionado, apresenta o documento associado (se houver), o qual pode ser uma norma, uma descrição de procedimento, uma apresentação, podendo ser um arquivo com extensão do tipo .doc, .ppt, .xls, entre outros.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Procedimento	Exibe o código e a descrição do procedimento ao qual o método está associado.
Método	Exibe ou permite inserir o código e a descrição do método específico de calibração para o procedimento selecionado.

Manutenção de Documentos do Método – GC0103D2

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Métodos - Pasta Documentos, botão Incluir ou Alterar, é possível incluir novo documento (nova sequência) ou alterar um documento previamente associado ao método de um procedimento selecionado, além de permitir acessar o documento associado (quando houver) para visualização.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Visualizar	Quando acionado, apresenta o documento associado (se houver), o qual pode ser uma norma, uma descrição de procedimento, uma apresentação, podendo ser um arquivo com extensão do tipo .doc, .ppt, .xls, entre outros. Possui a mesma função que o botão Visualizar, localizado na tela Manutenção dos Procedimentos Padrões – GC0103D.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Define o número sequencial para o Documento do Método o qual poderá ser associado a um procedimento. Esse número deve ser único para o método.
Descrição	Permite inserir a descrição que identifique o documento.
Arquivo	Permite informar o nome externo do arquivo onde está salvo o documento do método.

Manutenção de Métodos – GC0103D - Pasta Qualificação

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção de Métodos - Pasta Qualificação, é possível Incluir, Alterar ou Excluir qualificações para um método específico de um procedimento selecionado, além de permitir acesso à descrição detalhada da qualificação para visualização.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção da Qualificação do Método - GC0103D3.
Alterar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção da Qualificação do Método - GC0103D3.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando a confirmação de exclusão do registro.
Detalhe	Quando acionado, apresenta a tela Visualiza Texto Qualificações - GC0103D4.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Procedimento	Exibe o código e a descrição do procedimento ao qual o método está associado.
Método	Exibe ou permite inserir o código e a descrição do método específico de calibração para o procedimento selecionado.

Manutenção de Qualificações do Método – GC0103D3

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Métodos - Pasta Qualificação botão Incluir ou Alterar, é possível incluir uma nova qualificação ou alterar uma qualificação previamente cadastrada, além de apresentar o texto do relacionamento entre a qualificação e o método, para visualização.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Qualificação	Define o código único para a Qualificação, que pode ser associado a um Método da Calibração. A sua descrição é apresentada conforme cadastrado.
Ativação	Define a data em que a qualificação foi associada ao método. Valor inicial igual à data corrente.
Desativação	Define a data em que a qualificação foi desassociada do método. Valor inicial igual a 31/12/9999.
Texto da Qualificação	Define o texto em formato livre para observações que podem ser referenciadas ao método e à qualificação.

Visualiza Texto Qualificações – GC0103D4

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Métodos - Pasta Qualificação, botão Detalhe localizado no rodapé da tela, é possível consultar o texto do relacionamento entre a qualificação e o método, para visualização.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Texto da Qualificação	Apresenta o texto em formato livre para observações, que podem ser referenciadas ao método e à qualificação.

Manutenção de Métodos – GC0103D - Pasta Padrão

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção de Métodos - Pasta Padrão, é possível Incluir, Alterar ou Excluir os padrões associados a um método específico de um procedimento selecionado.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Critérios do Método - GC0103D5.
Alterar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Critérios do Método - GC0103D5.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando a confirmação de exclusão do registro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Procedimento	Exibe o código e a descrição do procedimento ao qual o método está associado.
Método	Exibe ou permite inserir o código e a descrição do método específico de calibração para o procedimento selecionado.

Manutenção Padrões do Método – GC0103D5

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Métodos - Pasta Padrão, botão Incluir ou Alterar, é possível Incluir ou Alterar padrões associados ao método, para visualização.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Define a sequência de cadastramento do padrão, a qual deverá ser única. Essa sequência será utilizada posteriormente na carga da planilha, na construção da pasta de Padrões.
Equipamento	Exibe ou permite inserir o código e a descrição do equipamento principal ao qual está vinculado o padrão e que poderá ser associado a um Método de Calibração.
Referência	Exibe ou permite inserir o código e a descrição da referência (parametrizada como padrão) vinculada ao equipamento principal e que poderá ser associada a um método de calibração.
Desativação	Define a data em que a referência foi desassociada do método. Valor inicial igual a 31/12/9999.  Nota: Na opção Alterar, este é o único campo que é habilitado.

Manutenção de Métodos – GC0103D - Pasta Critério

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção de Métodos - Pasta Critério, é possível Incluir, Alterar ou Excluir critérios de validação associados a um método específico de um procedimento selecionado.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção dos Padrões do Método - GC0103D6.
Alterar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção dos Padrões do Método - GC0103D6.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando a confirmação de exclusão do registro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Procedimento	Exibe o código e a descrição do procedimento ao qual o método está associado.
Método	Exibe ou permite inserir o código e a descrição do método específico de calibração para o procedimento selecionado.

Manutenção Critérios do Método – GC0103D6

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Métodos - Pasta Critério, botão Incluir ou Alterar, localizados no rodapé da tela é possível Incluir ou Alterar critérios de validação associados ao método.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Define a sequência de cadastramento do critério de validação, a qual deverá ser única. Essa sequência será utilizada posteriormente na carga da planilha, na construção da pasta “Base-Out”.
Critério	Exibe ou permite inserir o código e a descrição do critério de validação, o qual poderá ser associado a um método de calibração.
Família	Exibe ou permite inserir o código e a descrição da família de equipamentos a que está vinculado o critério de validação.
Desativação	Define a data em que o padrão foi desassociada do método. Valor inicial igual a 31/12/9999.  Nota: Na opção Alterar, este é o único campo que é habilitado.

Importante:
A quantidade de critérios e sua sequência de cadastro/apresentação, deve ser a mesma das referências do equipamento que será verificado, bem como deve obedecer aos mesmos critérios dessas referências e sua sequência.

Exemplo:

Equipamento	Sequência	Referência	Critério
A	10	A	CA
A	20	A1	CA1

Método	Sequência	Critério
	10	CA
	20	CA1

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mgc](#)
[calibracao_e_ensaios](#) [processo_preparacao_das_informacoes](#)
[manutencao_dos_procedimentos_padroes_de_calibracao](#)
[gc0103](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso