


Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - Mensagem 55.407 – Exame não pode sofrer alteração

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:35 min**

Ocorrência

No módulo de **Controle de Qualidade**, ao efetuar a manutenção de um exame já liberado, é apresentada a mensagem **55.407 – Exame não pode sofrer alteração**.



Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Qualidade (MCQ) - Versão 12


Causa

O programa **CQ0105 - Manutenção Exames** é onde realizamos as manutenções dos exames. Por meio do programa **CQ0105** realizamos a inclusão de um novo exame, alterações e também a eliminação deste. Para cada exame temos seus componentes e podemos editar da mesma forma.

No entanto, se houver a parametrização para realizar o controle de versão do exame, o programa **CQ0105** não deve permitir manutenção em um exame já liberado, apresentando a mensagem **55.407 – Exame não pode sofrer alteração**.

Solução

Para que seja possível realizar alterações no exame com o controle de versão, é necessário **criar uma nova versão do exame** por meio do botão **Gerar Nova Versão** localizado no cabeçalho do programa **CQ0105**.



O controle de versão utilizado no módulo de **Controle de Qualidade** é muito utilizado para atender demandas de **auditorias no processo de qualidade** e tem o **principal objetivo** em manter um **histórico de alterações** realizadas a versão anterior.

A parametrização do controle de versão ocorre por meio do programa **CQ0101 - Parâmetros Controle Qualidade** parâmetro **Controle Versão Exame**, conforme imagem abaixo:

06.9.5630 - CQ0101 - 2.00.00.009 - Parâmetros Controle Qualidade (Modo Clás

— □ ×

Tipo CQ Tipo Inspeção Preferencial

Tipo Controle Qualidade

☐ Não tem CQ ☐ Só gera Roteiro ☒ CQ Total

Plano NQA Atenuada

☐ horizontal ☒ diagonal ☐ vertical ☐ tabela

Plano NQA Severa

☐ horizontal ☒ diagonal ☐ vertical ☐ tabela

☒ Gera Rastreabilidade ☒ Controle Versão Exame

☐ Confirma Senha

Catálogo Laudos:

OK Cancelar Imprimir Implantar Lote Avançado Ajuda